

Caso não consiga conectar o seu cabo FA-124 USB Interface com a calculadora, verificar as seguintes situações:

# Calculadoras "antiga" cabo SB-88 - fx-7400G/CFX-9850G Series ou ALGEBRA FX Series -

1- Verifique se seleccionou o modelo correcto da sua calculadora.





Deverá ficar com o seguinte ecrã:

🚰 CASIO FA-124	
File Link View Tool Help	
🖻 🖬 🖻 🗇 📑 🙀 🖡 🖶 🖷 🤋	
Ready	NUM

2- Verifique se a porta seleccionada pelo cabo SB-88 é a mesma definida no gestor de dispositivo.

Para verificar esta situação, deve ir "painel de controlo", "Sistema" e em "Hardware" seleccionar "Gestor de dispositivos",

ral         Nome do computador         Hardware         Avanç           istor de dispositivos         0 'Gestor de dispositivos' lista todos os dispositivos de hardware instalados no computador. Utilize o 'Gestor de dispositivos' para alterar as propriedades de cada um.         Gestor de dispositivos	çada:
<ul> <li>Stor de dispositivos</li> <li>O 'Gestor de dispositivos' lista todos os dispositivos de hardware instalados no computador. Utilize o 'Gestor de dispositivos' para alterar as propriedades de cada um.</li> </ul>	
O 'Gestor de dispositivos' lista todos os dispositivos de hardware instalados no computador. Utilize o 'Gestor de dispositivos' para alterar as propriedades de cada um.	
Gestor de dispositivos	
action de dispositivos	
ntroladores	- 3
A assinatura de controladores assegura-lhe que os controladores instalados são compatíveis com o Windows. Windows Update deixa-o configurar a maneira como o Windows liga ao Windows Update por causa de controladores.	0
Assinatura dos controladores Windows Update	
rfis de hardware	
Os 'Perfis de hardware' oferecem-lhe um modo de configura armazenar diferentes configurações de hardware.	re
Perfis de hardware	



Verifique se a porta assumida pelo seu PC é a mesma que seleccionou no FA124.

PCMCIA and Flash memory devices     Ports (COM & LPT)     Serial On USB Port (COM6)     Processors
File Link View Tool Help
Receive     Port     COM6     OK       Screen Capture     OK     Cancel
3- Faça o teste de ligação.
No FA124 pressione a tecla
Irá surgir a seguinte imagem:
CASIO FA-124
Screen Capturing
0% Cancel
Na calculadora, pressione tecla F↔D
A imagem que estiver visível no ecrã da máquina irá passar para o seu c computador
CASIO FA-124 - Image1



Nota: Verifique se tem as seguintes configurações no menu LINK



Imagem da serie CFX-9850. As outras séries a imagem é idêntica.

## Calculadoras mais recentes cabo USB com porta micro USB (exemplo: SB-89) - fx-9750GII -

Seleccione o modelo da máquina correspondente.

CASIO FA-124 - Calculator	
Image: Calculator     Model Type     fx-9860G Series/fx-9750G       Convert     GRAPH95/85/75/35+       Not Connected     fx-7400G/CFX-9850G series	If X-7400GII
Select the calculator type	NIM

Verifique se a porta seleccionada é USB.



Communic	ations	
Port	USB 💌	ОК
		Cancel



Estabeleça a ligação com o PC.

Na calculadora entre no menu LINK e verifique se a calculadora possui a seguinte configuração:

Communicat	ion
Cable Type Wakeup Capture	:USB :On :S.Capt
TISAN RECU	CABL WAKE CAPT

CABL MAKE CAPT imagem da calculadora fx-9750GII

Do lado do computador, "click" no botão

🖥 CASIO FA-124 - Calculator	
File Edit Item Link View Tool Window Help	
- Calculator	
Conne ted	
-	

A calculadora irá iniciar a ligação / sincronização com o PC.

File Edit Item Link View Tool Window Help	
🛃 Calculator	X 🛛 FA-124
	Ba Ba X   20   ←   9 20
Not Connected	
	Receiving



Ao ligar, irá aparecer do lado da calculadora "User1"

<b>0</b> 7 (	CASIO	FA-1	24 -	Calcu	lator					
File	Edit	Item	Link	View	Tool	Window	Help			
2	Calci	ılator								<
	a ¥∎	B	ß	*	3   -	1	2			
i E ⊡	Calcul	ator er1								
	9									

Para transferir ficheiros, basta seleccionar os programas do lado do PC, arrastar e largar no em cima de "User1" do lado da calculadora.



# Se ao efectuar os seguintes procedimentos, a calculadora continuar a não estabelecer comunicação com o PC, verifique o seguinte:

#### Procedimento1:

Descarregue da página da CASIO a ultima versão do FA124 Não necessita de fazer o registo da sua calculadora, a nova versão é só compatível com o sistema a 64bits mas pode também ser instalado para versões a 32bits:

- (A) Vá a: http://edu.casio.com/products/cp\_soft/cp\_agreement.html
- (B) Click [Accept]
- (C) Seleccione "Support Software" em "fx-9860G series"
- (D) Click [NEXT]
- (E) Click "FA-124 Ver.2.00 (só para Windows)" para fazer o download do ficheiro

#### Procedimento2:

Verifique se as drives do cabo estão instaladas.

Se algumas das opções (Portas, Uniserval Serial Bus Controllers, etc) estiver um ponto de interrogação a amarelo, deverá pressionar o botão do lado direito. Irá surgir a seguinte imagem:

Actualizar controlador
Desactivar
Desinstalar
Verificar se há alterações de hardware

Propriedades

Seleccione "Actualizar controlador..."

#### **NO WIN XP**

Siga os seguintes passos:

Assistente de actualização	de hardware		
	Bem-vindo ao 'Assistente de actualização de hardware'		
	Este assistente ajuda-o a instalar software para:		
	CESG502 USB		
- The	Se o seu hardware veio com um CD de instalação ou com uma disquete, insira-a agora.		
	O que deseja que o assistente faça?		
	<ul> <li>Instalar o software automaticamente (recomendado)</li> <li>Instalar a partir de uma lista ou de uma localização específica (avançadas)</li> </ul>		
	Clique em 'Seguinte' para continuar.		
	< Retroceder Seguinte > Cancelar		



Assistente de actualização de hardware			
Aguarde enquanto o assistente procura			
CESG502 USB			
	< Retroceder	Seguinte >	Cancelar

Escolha a opção "Continuar na mesma"

1	The software you are installing for this hardware:
<u> </u>	CESG502 USB
	has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. ( <u>Tell me why this testing is important.</u> )
	Continuing your installation of this software may impain or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the backware vender for software that back

#### No WIN VISTA ou 7

Seleccione "ALLOW"





### Escolha a opção "Install".



O cabo deve ter ficado instalado e pronto a ser usado.

# Nota: estas instruções são básicas. Não deixe de consultar o manual que se encontra no CD ou no site.